

# CONFIGURACIÓN DEL SISTEMA OPERATIVO





## ¡Bienvenido!

En algunas versiones del sistema operativo Windows existen mecanismos de seguridad que pueden impedir un correcto funcionamiento de la aplicación LexNET.

Tenemos que configurar el sistema operativo en el caso que tengamos alguno de estos sistemas operativos:

- **Windows Vista**
- **Windows 7**
- **Windows 8.1**
- **Windows 10**



En este manual se muestra la **forma de deshabilitar dichos mecanismos**

**A**

**Windows  
Vista**

**B**

**Windows  
7**

**C**

**Windows  
8.1**

**D**


**Windows  
10**

**¡Veamos cada uno de ellos con más detenimiento!**



## A Windows Vista


- 1 Pulsamos sobre el botón **“Inicio”** situado en la barra del escritorio y a continuación sobre **“Panel de control”**.





## A Windows Vista

- 2 Seleccionamos el icono de **“Cuentas de usuario y seguridad familiar”** (o **“cuentas de usuario”** si estamos en un dominio red). A continuación pulsamos sobre **“Activar o desactivar el Control de cuentas de usuario”**




Si nos solicita una contraseña o una confirmación, escribimos la contraseña o proporcionamos la confirmación.



3


Desactivamos “Usar el Control de cuentas de usuario (UAC) para ayudar a proteger el equipo para activar el UAC” eliminando la marca de la casilla, y hacemos clic en “Aceptar”





## B Windows 7


- 1 Pulsamos sobre el botón **“Inicio”** situado en la barra del escritorio y a continuación sobre **“Panel de control”**.





## B Windows 7

**2** Seleccionamos el icono de “**Sistema y seguridad**”. A continuación, pulsamos, dentro de “**Centro de actividades**”, sobre “**Cambiar configuración de Control de cuenta de usuario**”




Si nos solicita una contraseña o una confirmación, escribimos la contraseña o proporcionamos la confirmación.



## B Windows 7

### 3 Deslizamos la barra de desplazamiento hasta la posición de “No notificarme nunca”, y pulsar en “Aceptar”








## C Windows 8.1

- 1 Pulsamos sobre el botón **“Inicio”** situado en la barra del escritorio y a continuación sobre **“Panel de control”**.







**2** Seleccionamos el icono de “**Cuentas de usuario y protección infantil**”. A continuación, pulsamos sobre el icono.





## 3


A continuación seleccionamos **”Cambiar configuración de Control de cuentas de usuario”**. Desplazamos la barra de deslizamiento, hasta que se sitúe en **”No notificarme nunca”**.





## D Windows 10

- 1 Pulsamos sobre el botón **“Inicio”** situado en la barra del escritorio y a continuación sobre **“Sistema de Windows”** y **“Panel de control”**.





## 2



En la ventana del Panel de Control pulsamos sobre “**Cuentas de usuario**”. A continuación, pulsamos de nuevo sobre “**Cuentas de usuario**”

The image shows two screenshots of the Windows 10 Control Panel. The first screenshot is titled "Panel de control" and shows the "Ajustar la configuración del equipo" section. The "Cuentas de usuario" link is highlighted with a red box. A red arrow points from this box to the second screenshot, which is titled "Cuentas de usuario" and shows the "Cuentas de usuario" link highlighted again with a red box.



### 3


A continuación pulsamos **”Cambiar configuración de Control de cuentas de usuario”**. En la nueva ventana, desplazamos la barra de deslizamiento, hasta que se sitúe en **”No notificarme nunca”**.





## 4

Pulsamos sobre “**Aceptar**”, y cerramos el navegador.





GOBIERNO  
DE ESPAÑA

MINISTERIO  
DE JUSTICIA

**LexNET**  
Justicia